

Installation av e-post i Outlook 2016

Med 2018 års uppdateringar.


För kunder hos Argonova Systems
med maildrift hos GleSYS

OBS! Outlook kommer att påstå att något är fel, det är **inte** fel.


Läs noga och följ guiden.

1. Starta Outlook 2016.


2. Om följande ruta visar sig, gå till steg 6 två sidor fram – annars gå vidare till steg 3.




3. Klicka på **Arkiv** uppe till vänster i Outlook.



4. Se till att **Info**-fliken är markerad. Klicka på **Kontoinställningar** och därefter även på den andra **Kontoinställningar** som dyker upp.




5. Klicka på **Nytt**. Så att bilden vid punkt 6 visas.




6. **OBS!** Låt animeringen jobba klart så att inget i fönstret rör sig, **följ** sedan denna ordning:

- Klicka på **Avancerade alternativ**.
- Klicka på **Jag vill konfigurera mitt konto manuellt**.
- Fyll därefter i **hela** din e-postadress i rutan för det. Ta bilden till hjälp:
- Klicka på **Anslut**.



7. Välj kontotypen **IMAP** och du tas direkt vidare till lösenordsfältet. Steg 8.




OBS!

Det kan nu hända att steg 11 visar sig, du kan därför behöva hoppa lite mellan punkterna 8-11. Följ varje punkts anvisningar för att ta dig igenom guiden.


8. Fyll i lösenordet. Du kan klicka på symbolen längst till höger i lösenordsrutan för att kontrollera att du skrivit korrekt lösenord.

→ Klicka därefter på **Anslut**. Syns ej i bilden.




9. Tryck **Nej** i dialogen säkerhetsvarning:

→ Detta beror på att Outlook gissar på fel serveradress, vilket är ofarligt.



10. **OBS!** Något är därför **inte** fel, klicka på **Ändra kontoinställningar**:



11. Mata in följande uppgifter, precis så som bilden nedan visar:

- Skriv **mail.glesys.se** i båda fälten *Server*.
- *Krypteringsmetod* sätts till **SSL/TLS** på båda ställena.
- Bocka *Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning* på båda ställena.
- **993** skrivs i det översta *Port*-fältet.
- **465** skrivs i det understa *Port*-fältet.

Klicka därefter på knappen **Nästa**. Det kan hända att lösenordet ombeds igen.

IMAP-kontoinställningar
kontonamn@argonova.nu [\(Inte du?\)](#)

Inkommande e-post
Server Port
Krypteringsmetod

Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

Utgående e-post
Server Port
Krypteringsmetod

Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

[Gå tillbaka](#)

12. Vänta på att installationen ska bli klar.


13. Avsluta guiden genom att klicka på **Klar**. Gå sedan till steg 14.

- Eller lägg till ytterligare ett konto genom att klicka på **Nästa**.


14. Någon av följande två alternativ kan utföras:

- Antingen är du tillbaka i profilhanteringen och klickar därför OK för att ladda din nyskapade profil. Gå därefter till nästa steg.
- Eller så stänger du eventuella fönster som finns i Outlook, och går till nästa steg.

15. Klicka på **Arkiv** uppe till vänster i Outlook.



16. Se till att **Info**-fliken är markerad. Klicka på **Kontoinställningar** och därefter även på den andra **Kontoinställningar** som dyker upp.



17. Dubbelklicka på din nya e-postadress i listan. Du kan behöva återvända till detta steg flera gånger om du installerat flera e-postadresser.

18. Fyll i ditt för- och efternamn i första fältet.

- Om e-postadressen är t.ex. info@ eller annan generell adress, kan det istället vara rimligt att du skriver ert företagsnamn här istället.
- Skriv **INBOX** i fältet Rotmappens sökväg.
- Klicka på **Nästa**, därefter på **Klar**.
- Återvänd till steg 17 om du behöver, annars stäng fönstret med e-postkonton.

IMAP-kontoinställningar
kontonamn@argonova.nu

Allmänna inställningar

Ditt namn Förnamn Efternamn

Kontonamn kontonamn@argonova.nu
Exempel: Arbets- eller Microsoft-konto

Svarsadress

Organisation

Mappinställningar

Rotmappens sökväg INBOX

E-postinställningar

Behåll e-post offline för Alla

Spara inte kopior av skickade objekt

Markera objekt för borttagning men flytta dem inte automatiskt

Objekt som har markerats för borttagning tas bort permanent när postlådan töms på objekt.

Töm objekt vid växling av mappar i onlineläge

Återställ e-postinställningar

Nästa

Du är nu redo att använda din e-postadress i Outlook!

Ska du installera fler e-postadresser som du också fått av oss, som har driften hos GleSYS, börjar du om från punkt 3.

[Guide slut]